臺北市石牌國中無線投影方式說明

	設備種類	标业全体	啟動方法		
廠牌	型號	「F来系統			
筆記型電 脳或	含 Intel Wireless Display (WiDi) 的 Ultrabook 或筆 記型電腦	Windows 7 或 8	Intel WiDi 軟體 4.2 或 以上		
(含無線顯 示支援)	含 Windows 8.1 Miracast (專案) 的 Ultrabook 或筆 記型電腦	Windows 8.1 或以 上	(下載 Intel WiDi 軟體)		
	Encore 8 系列	Windows 8.1 或以 上	快速鍵 > 裝置 > 專案 > 新增無線顯示器		
Toshiba	Excite Pro				
	Excite Write	Android 4.3	設定 > 顯示器 > 無線 顯示器		
	AT 10				
Amazon	Amazon Kindle Fire HDX		設定 > 顯示器及音效 > 鏡像		
Dell Venue 7 Pro		Windows 8.1 或以 上	快速鍵 > 裝置 > 專案 > 新增無線顯示器		
Microsoft	Surface Pro 2	Windows	快速鍵 > 裝置 > 專案		
	Surface 2 / 3	o.1 或以 上	> 新增無線顯示器		
Google	Nexus 4	Android 4.2 以上	設定->顯示->Miracast		

	Nexus 5	Android 4.4 以上		
	Nexus 6	Android 5.0 以上		
	Optimus G/GJ		設定->更多->Miracast	
	G2/G3/G2 mini	Android		
	Optimus G Pro/G Pro2			
LG	Vu2 / L70	4.2 以上	設定->分享與連接- >Miracast	
	G flex / LG WINE SMART			
	G Pad 8.3			
	Galaxy S3		設定 > 更多設定 > AllShare Cast	
Samsung	Galaxy S4/S5/J		設定->連接- ScreenMirroring (在連 線及分享下)	
	Galaxy Mega 6.3/Ground 2			
	Note2		設定 > 更多設定 > AllShare Cast	
	Note3/Note4	Android 4.2 以上	設定->連接- ScreenMirroring (在連 線及分享下)	
	Note10.1 /8.1		設定 > 更多設定 > AllShare Cast	
	Tab3 8.0/10.0		設定->連接-	
	Tab Pro 8.0/10.0		ScreenMirroring (在連	

	Tab S 8.0/10.0		線及分享下)		
	E8/M8/New One/One Max/One Mini/One Mini 2				
HTC	Butterfly / Butterfly S / Butterfly 2	Android 4.2 以上	設定->媒體輸出		
	Desire 600/610/700/816/820/EYE	Desire)0/610/700/816/820/EYE			
	Xperia T/TX/V				
	Xperia Z/ZL		設定 > Xperia > 螢幕 鏡射 > 開啟螢幕鏡射 > 確定 (搜尋裝置)		
Sony	Xperia Z ultra/ZR/Z1/Z1 C/Z2 / Z3	Android 4.2 以上			
	Xperia Z tablet				
	New Padfone Infi / Padpone S		設定->顯示->無線螢幕 分享(Miracast)		
	Memo Pad 10/ 8/ 7	Andraid			
Asus	Zenfone 4 / 5 / 6	Android 4.2 以上			
	Fonepad 6 / 7 / 8				
	The new Nexus 7 (2013)				
小米	米 2S/米 3/紅米/紅米 Note	Android 4.2 以上	設定->更多無線連接-> 無線顯示		

以上資料為 2014/12/25 當時情況,若有變更以手機/平板原廠說明為主

Wi-Fi 各廠牌連線設定的位置與名稱定義會有所不同,大多在"設定"内的"網路"/"媒體分享"/"顯示"等

可搜尋外置支援分享硬體的功能。(如 hTC butterfly s 為:"設定">"媒體分享"、Samsung Note2 Miracas 行動裝置: 為"設定">"AllShare Cast"<u>Sony 為"設定">"Xperia">"螢幕同步顯示"</u>位置各不相同。)

點選該功能後搜尋配對連線即可使用。

Samsung	手機	<u></u>	板
---------	----	---------	---

設定>連接>screen Mirroring (點圖放大) 設定>更多設定>無線與網路>allshare Cast (點圖放大)



SONY 設定>Xperia>螢幕同步顯示 (點圖放大)



ASUS 設定>顯示>無線螢幕分享(點圖放大)

		奈 🛄 下午 1:31
-	設定	
無線	與網路	Por a
(0:	Wi-Fi	開啟
*	藍牙	關閉
	資料用量	
	更多內容	
裝置		
•)	音效	
۲	顯示	
	儲存空間	
1	電池	
	應用程式	

-		京 🖬 下午 1:31
<	叠 顯示	the state
	顯示	an.
	亮度	
	休眠 閒置1分鐘後	am
	休眠模式 ^{時鐘}	
	字型大小 ^{適中}	
	無線螢幕分享 開啟	2
	桌布	
	主畫面	

hTC 設定>媒體輸出>Screenbeam (點圖放大)



Windows 將隨包裝附上的光碟軟體灌進電腦後,插上"ScreenBeam 專用無線傳輸器",使用程式連線配對

7/8 即可。

筆電/桌 >>線上更新軟體

電:

WiDi筆電 "開始"選單內有"Intel(R)WiDi",搜尋配對連線即可。(點圖放大)

/桌電:

		Ener	0		COLUMN TO AND A	步驟1在『開始』選單內點選Intel®WiDi
HP Security Ass	偵測到的轉	193				
Windows Medi	1822 4	8.94	ID	19M	F.91	
		BWD DCA4A3	A4A3	S8WD100A	lite.	請查詢Intel官網檢視機種是否適
Kingsoft Spreat	step	2 在偵測列上會找	到Scre	enBeam 選	取後按「連線」	用,
ScreenBeam Wi	reless Displa					並更新至最新WiDi4.1版本。
Intel(R) W	/iDi		C-E847848 REE4283×	1.658-		步驟2 在偵測列上會找到ScreenBeam
step1 在	「開始」	選單內點選Intel(I	R)WiDi			
A FRAT		g see	-		Hard a second	選取ScreenBeam序號後按「連
Ringsoft Prese	已速線的開		<	-		線」。
Skype		BWD DCA4A3 차량 : 문내용 내 ·································	聽像(D)		2/1	步驟3 連線成功
> 所有程式	領測到的對	1928				
[HOSSERS		P		ste	ep3 連線成功	開始無限影音傳輸暢快體驗!
(2)	0 (ALC: NO REAL PROPERTY		0	

Windows8 1.將滑鼠指標移至桌面右上角或右下角,到右側邊欄 (Charms Bar)的常用鍵,選取『裝置』。

2.進入『裝置』→『投影』→『第二個螢幕』 →『同步顯示』。

.1 裝置

3.進入控制台的『新增裝置』,可以找到一個新的裝置,按下一步時,會請您輸出 PIN 碼, 將電視上的 PIN 碼輸 入,連接後會自動安裝一些必要之檔案,即可連接投影。



	投影 投影到連接的螢幕
	▲ 電腦簽業
装置	
桌面 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	回步競示
播放	
<mark>≘</mark> 列印	延伸
2 H ⁸⁸	僅第三個螢幕

	×
新增裝置	
選擇要新增至此電腦的裝置或印表機	
選取装置	
電視	
找不到您要尋找的項目嗎?	
Г	
	▶一步(N) 取消